





- 本体布は 11 号帆布やオックスなど、やや厚手の生地が適しています。
- フタ布は、シーチングなどやや薄手の生地でも大丈夫です。


裁断サイズ (縫い代込み)




- 【1】 本体口を、1cm・2cm の三つ折りにし、ミシンでステッチする




- 【2】 フタ布を中表に重ねて、3辺を 1cm で縫う
オモテに返し、2~3mm のところをステッチ



- 【3】 本体口から 2cm で中心をあわせて、フタの 7mm のところを縫う




- 【4】 フタを上に戻し、1~1.5cm のところを縫う




※「袋縫い」という生地端が見えない縫い方で仕上げます

【5】本体のオモテ面を表にして半分に折り、
7mmのところを縫う



生地端と、押さえの端をあわせると
おおよそ7mmになります

マチ針は使わず、
ちいさなダブルクリップを代用
100均で20個セットとかで売ってます



【6】ウラにひっくり返して、縫い目のところを
爪アイロン（爪でしごくようにする）でしっかりと
折り返す。1cmのところを縫う。



ミシンについている
10mmのガイドを目印に縫います

ガイドを上手に利用すると
縫い代のしるし付けが不要
ラクチンで、まっすぐ縫えます！




生地端が巻き込まれ
ほつれなくなります
しかも、2度縫いで丈夫◎



【7】マチを縫います。底中心とサイドをあわせて
折り畳み、1cmのところを縫う
生地端にジグザグミシンをかける



【8】フタにスナップボタンをつけたら完成です
マジックテープでも良いかと思えます



●型紙を使用して作った作品の商用販売について

型紙のダウンロードは「個人使用の場合のみ」自由にダウンロードしてお使いいただけます。
当サイトの作り方や型紙を使用した作品の販売は自由にしていただいても結構です。

●注意・禁止事項

あらゆる販売（オークション、ホームページ、バザー等）において商用目的でコピー『型紙、説明書』の販売/転売は禁止しております。
また、インターネット上（ブログなど）においての型紙、説明書、作り方の公開も禁止です。